

Twain Scan (USB)
Ecosys/FS modellek



Global
Union

**USB Scannelés beállítása
Ms Windows operációs rendszerekhez
FS/ECOSYS modelleknél.
(Kivéve FS szériás gdi modellek)**



Twain Scan (USB)



-
- ❖ [Telepítéshez szükséges komponensek \(3.\)](#)
 - ❖ [Illesztőprogram telepítése \(4.\)](#)
 - ❖ [TWAIN driver setting \(beállítás\) \(5.\)](#)
 - ❖ [Problémák a telepítés során \(6.\)](#)
 - ❖ [USB illesztő cseréje \(7.\)](#)

Twain Scan (USB)



Telepítéshez szükséges komponensek

A scannelés beállítása független attól, hogy az eszköz az adott számítógépen telepítve van-e nyomtatóként, vagy sem. A nyomtatáshoz használt KX driver jelenléte, annak verziószáma vagy annak hiánya nem befolyásolja a TWAIN scannelés működését.!

Szükséges az adott gépcsaládhoz és operációs rendszer verzióhoz kiadott TWAIN scanner driver telepítése.

Ezt a <https://www.kyoceradocumentsolutions.eu> weblapról töltheti le a legegyszerűbben. A „Products” menüpontban, az adott típus adatlapjára navigálva.

A „Related Downloads” ablakban található „Driver” linken tudja kiválasztani az ön operációs rendszerének megfelelő verziót.

Minden esetben használja a „Scanner driver (TWAIN / WIA)” feliratú telepítő csomagot.

Régebbi modellek esetében ezt a készletet nem fogja megtalálni WIN 10 operációs rendszerhez, ebben az esetben amennyiben WIN 8/8.1 rendszerhez még elérhető ez az opció, használja azt a készletet.

Több generációval ezelőtti modellek esetében az utolsó támogatott Operációs rendszer a WIN 7 család!

A telepítő készlet zip-be csomagolva érhető el.


Fontos!

Ne használjon USB elosztót, valamint egy időben más képalkotó eszközt USB-n keresztül csatlakoztatva.


Amennyiben lehetséges, KYOCERA eszközt használja inkább hálózati eszközként USB csatlakozás helyett, az egyszerűbb üzemeltethetőség és könnyebb funkció használat miatt.

Twain Scan (USB)

Illesztőprogram telepítése




A ZIP kicsomagolása után az első képen látható mappákat találja, a TWAIN mappában lévő SETUP.exe segítségével telepíthetjük a programot. A 2. képen látható módon, indítsuk rendszergazdaként. Kövessük a telepítőt, speciális beavatkozásra nem lesz szükség.



Twain Scan (USB)

TWAIN driver setting / eszköz beállítása a telepített illesztőprogramon

A telepítő lefutása után a windows startmenüjében elérhetővé válik a KYOCERA fülön belül egy „twain driver setting” opció, ezt indítsa el. Az első képen látható felület fogadja.



Nyomja meg a felvétel gombot, majd a második képen látható módon, adjon egy tetszőleges nevet az eszköznek (ezen a néven fogják látni a képolvasó szoftverek eszközünket.)

A modellek nem ABC sorrendben találhatóak, hanem megjelenésük sorrendjében. Ha a modell neve többször is szerepel, válassza az (USB) opciót.

Az OK gomb megnyomásával mentheti a beállításokat, ezek után már felveheti TWAIN képolvasó eszközként KYOCERA készülékét tetszőleges képolvasó programban.

Telepítés során előforduló problémák

1.: Telepítettem megfelelően az eszközt, de nem lehet hozzá csatlakozni.

a/ A nyomtató alvó/low power módban van, állítsa készenléti állapotba a telepítéshez és a használathoz is. Twain csatornán keresztül külső program nem tudja felébreszteni az MFP-t, ezért úgy látja a szoftver, hogy nem lehet hozzá csatlakozni.

b/ USB kapcsolat esetén ellenőrizze a kábelt, valamint a számítógép USB csatlakozóit. USB elosztó használatát lehetőség szerint kerülje. Legfeljebb 5m hosszú, egy darabból álló USB kábelt használjon.

c/ a windows update számára engedélyezve van az automatikus illesztőprogram telepítés/frissítés így egy univerzális USB illesztővel látja el a scannert, ezért nem lehet hozzá csatlakozni. A következő oldalon talál megoldást erre az esetre.

2: Nem látom a telepíthető eszközök listájában az MFP-met.

a/ Régebbi illesztő verziót próbál telepíteni mint az aktuális eszköz megjelenése, így nem ismeri azt. Mindig használja az adott eszközhöz online elérhető legfrissebb telepítő készletet.

b/ A belépő szintű asztali modellek, (FS-10.. , FS-12.. , FS-13.. Széria) GDI eszközök, így a telepítő nem fogja felismerni őket.

2.: Sikeresen telepítettem a drivert, de a scanner hibával leáll, vagy nem megfelelően scannel. (csak első oldalt, a többit nem, nem az általam adott beállításoknak megfelelően scannel)

Az ön által használt képolvasó szoftverben az eszköz hozzáadásakor, használatakor állítsa be a „legacy mode” vagy „natív felület” használatát, hogy az eszköz saját felületét használja scanneléskor, így nem tud olyan opciót adni amit az eszköz nem ismer, vagy hibás beállítással feladatot kérni.

Twain Scan (USB)

USB illesztő cseréje

Nyissa meg a windows operációs rendszer eszközekezelőjét 1.kép,
Itt a KÉPESZKÖZÖK menüpont alatt, vagy az USB vezérlők alatt
találja meg a telepített KYOCERA eszközt.

Nyissa meg az adott eszközt és kattintson az illesztőprogram
frissítése menüpontra. 2.kép.

Adja meg a számítógépen való tallózás segítségével a kicsomagolt
scanner driver telepítőben lévő USBCN mappát célhelyként,
majd kattintson a tovább gombra.

Ha megtörtént az illesztő cseréje, indítsa újra az operációs rendszert
és a nyomtatót is a megfelelő használat érdekében.

Amennyiben WIN 8 / 10 operációs rendszere van és a régi MFP
modellhez tartozó (ennek megfelelően régebbi aláírással rendelkező)
USB illesztőt nem telepíti a windows, úgy az operációs rendszer
„SPECIÁLIS RENDSZERINDÍTÁS” funkciójára van szükség, hogy az
által nem ellenőrizhető aláírással rendelkező illesztőprogramokat
is telepíteni tudja.

(Az illesztőprogram-aláírás megkövetelésének letiltása opciót kell választani a
speciális indítás során. Ez a régebbi listában a 11. windows 10 esetében a 7.)

